

Codifications PARAMPLUS

PARAMPLUS sert à stocker des paramètres complémentaires à PARAMAPPLI.

Dans ce fichier, tous les codes sont préfixés par un **trigramme**, qui permet de classer les paramètres en catégories.

Attention à bien vérifier votre codification si vous utilisez cette table. Vérifiez auprès d'ICS au moindre doute.

Ci-dessous une liste **non-exhaustive** des trigrammes déjà utilisés.

BCK_ : Backups
BDG_ : Extension badgeuse
BIB_ : Extension Bibliothèque de gestion de prêts
CHP_ : Champs paramétrables pour PROJET, PRODUIT, INTERVENTIONS, MACHINES, etc.
CNT_ : Paramétrage contacts
CPI_ : Paramétrage comptabilité immobilisation
CPT_ : Paramétrage comptabilité
CSE_ : Extension caisse tactile
DRM_ : Extension déclaration récapitulative mensuelle
EXT_ : Extension (ou addon, ou plugin)
FAV_ : Favoris
GEC_ : gestion des effets de commerce (GM Service)
GIC_ : gestion des interventions et consos
GGL_ : connection Google
GRD_ : Garderie
LCE_ : Licence d'extension
LOC_ : Locations
MAC_ : Machine
MLG_ : paramétrage e-mailing
PAE_ : paramétrage autoentreprise
PCE_ : pièces (DEVIS, COMMANDE, FACTURE, AVOIR, BLIVR, DEMPRIX, COMMANDEFOU, FACTUREFOU)
PDU_ : paramètres divers utilisateur
PLN_ : plannings
PRA_[nom de l'addon] : Première exécution de l'addon [nom de l'addon]
PRD_ : produits
PWA_[nom de l'addon] : clé de déverrouillage de l'addon [nom de l'addon]
RMP_ : fenêtres et états de remplacement
SCN_ : scanner / douchette laser
SMS_ : paramétrage SMS
STK_ : Stocks
SYS_ : paramétrage système
TDB_ : tableau de bord Gescloud (GM Service)
TVX_ : Travaux (remplacera interventions, à terme)
TZO_ : Time Zone (GM Services)
USR_ : Utilisateurs
VRP_ : Gestion des commissions VRP (GM Services)
WDG_ : Widgets

FONCTION DE LECTURE ECRITURE DANS LE FICHIER PARAMPLUS

Les lectures, écritures et suppressions dans PARAMPLUS sont effectuées par une fonction normalisée.

Utilisation :

```
[ <Résultat> = ] gf_PARAMPLUS (<OPS>, <wCDPARAM>, <wCDUSER> [, <wVALPARAM> [, <wLIBDESC>]])
```

Avec :

- OPS : code action (L=Lire, E=Écrire, S=Supprimer)
- wCDPARAM : code du paramètre, par exemple, "PCE_FAD_ENTETE"
- wCDUSER : code utilisateur, si le paramètre est valable pour un utilisateur seulement. Vide si concerne tous les utilisateurs
- wVALPARAM : valeur du paramètre à écrire, ou valeur retournée par la lecture
- wLIBDESC : description du paramètre en écriture, ou valeur par défaut en lecture.

La fonction renvoie vrai si la lecture a bien été effectuée.

Par exemple :

```
gf_Paramplus("L","PCE_FAD_ENTETE","", VALPARAM,"210")
```

Lit le paramètre PCE_FAD_ENTETE pour tout code utilisateur, et si lu, alimente VALPARAM avec PARAMPLUS.STRPLUS. Si non trouvé, vaudra "210".

```
gf_Paramplus("E","PARAM","EN","1","Description de ce paramètre")
```

Ecrit la valeur 1 pour le paramètre PARAM pour l'utilisateur EN



Autres articles "Codifications"

[Codification dans le fichier PARAMLIB](#)

[Codifications combos](#)

[Codifications fichiers](#)

[Codifications PARAMPLUS](#)

[Numérotation des extensions](#)

[États spécifiques réalisés](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/wiki/partenaires/codif/paramplus>

Last update: **2025/08/06 19:55**

