

Codifications PARAMPLUS

PARAMPLUS sert à stocker des paramètres complémentaires à PARAMAPPLI.

Dans ce fichier, tous les codes sont préfixés par un **trigramme**, qui permet de classer les paramètres en catégories.

Attention à bien vérifier votre codification si vous utilisez cette table. Vérifiez auprès d'ICS au moindre doute.

Ci-dessous une liste **non-exhaustive** des trigrammes déjà utilisés.

BCK_ : Backups
BDG_ : Extension badgeuse
BIB_ : Extension Bibliothèque de gestion de prêts
CHP_ : Champs paramétrables pour PROJET, PRODUIT, INTERVENTIONS, MACHINES, etc.
CNT_ : Paramétrage contacts
CPI_ : Paramétrage comptabilité immobilisation
CPT_ : Paramétrage comptabilité
CSE_ : Extension caisse tactile
DRM_ : Extension déclaration récapitulative mensuelle
EXT_ : Extension (ou addon, ou plugin)
FAV_ : Favoris
GEC_ : gestion des effets de commerce (GM Service)
GIC_ : gestion des interventions et consos
GGL_ : connection Google
GRD_ : Garderie
LCE_ : Licence d'extension
LOC_ : Locations
MAC_ : Machine
MLG_ : paramétrage e-mailing
PAE_ : paramétrage autoentreprise
PCE_ : pièces (DEVIS, COMMANDE, FACTURE, AVOIR, BLIVR, DEMPRIX, COMMANDEFOU, FACTUREFOU)
PDU_ : paramètres divers utilisateur
PLN_ : plannings
PRA_[nom de l'addon] : Première exécution de l'addon [nom de l'addon]
PRD_ : produits
PWA_[nom de l'addon] : clé de déverrouillage de l'addon [nom de l'addon]
RMP_ : fenêtres et états de remplacement
SCN_ : scanner / douchette laser
SMS_ : paramétrage SMS
STK_ : Stocks
SYS_ : paramétrage système
TDB_ : tableau de bord Gescloud (GM Service)
TVX_ : Travaux (remplacera interventions, à terme)
TZO_ : Time Zone (GM Services)
USR_ : Utilisateurs
VRP_ : Gestion des commissions VRP (GM Services)
WDG_ : Widgets

FONCTION DE LECTURE ECRITURE DANS LE FICHIER PARAMPLUS

```
// Résumé : Lecture ou Ecriture dans le fichier PARAMPLUS
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] gf_PARAMPLUS (<OPS>, <wCDPARM>, <wCDUSER> [,
<wVALPARAM>])
//
// Paramètres :
// OPS : L pour Lire, ou E pour Ecrire
// wCDPARM : Code paramètre
// wCDUSER : Code utilisateur
// wVALPARAM (valeur par défaut="") : chaine alimentée par la valeur lue,
en cas de lecture
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai si PARAMPLUS a été lu ou modifié correctement.
```

```
En lecture :
    gf_Paramplus("L","PCE_FAD_ENTETE","", VALPARAM)
    Lit le paramètre PCE_FAD_ENTETE pour tout code utilisateur, et si lu,
alimente VALPARAM avec PARAMPLUS.VALPARAMPLUS.
En écriture :
    gf_Paramplus("E","PARAM","EN","1")
    Ecrit la valeur 1 pour le paramètre PARAM pour l'utilisateur EN
```



Autres articles “Codifications”

[Codification dans le fichier PARAMLIB](#)

[Codifications combos](#)

[Codifications fichiers](#)

[Codifications PARAMPLUS](#)

[Numérotation des extensions](#)

[États spécifiques réalisés](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/wiki/partenaires/codif/paramplus?rev=1754502470>

Last update: **2025/08/06 19:47**