

Suivi de l'envoi des mails



L'envoi de mail est de plus en plus problématique : comment être certain que votre destinataire a bien reçu le devis que vous lui avez transmis ?

Cet écran permet d'être informé sur le statut de distribution des mails, au fur et à mesure qu'ils sont délivrés à vos destinataires.

Pré-requis

Vous devez disposer d'un [service d'envoi de mail](#) exposant ses informations par API.

Actuellement, Gestan est interfacé avec [Brevo](#) (voir paramétrage ci-dessous), autres prestataires sur demandes.

Activation

Pour activer cette fonction, il suffit d'enregistrer votre clé API dans les [paramètres généraux](#) de l'application. Les fonctionnalités de l'extension seront automatiquement activées.

Liste des messages envoyés

****Accès :** **** Activité → Actions → Distribution des mails**

Suivi distribution des mails

Suivi distribution mail

Du 08/03/2026 au 08/03/2026   Afficher 

Envoi	Expéditeur	Destinataire	Libellé	Statut
08/03/26 02:13	ma...@...r	e.n...@...nformatiqui	Gestan - Actions à faire	Delivré
08/03/26 01:31	e.n...@...atique.	e.n...@...nformatiqui	Prise en compte de vote demande	Ouvert
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	c.b...@...fr	Demande traitée	Delivré
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	ger...@...fr	Demande traitée	Delivré
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	c.b...@...fr	Demande traitée	Delivré
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	c.b...@...fr	Demande traitée	Delivré
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	c.b...@...fr	Demande traitée	Delivré
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	cor...@...e-office.con	Demande traitée	Delivré
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	mo...@...mail.com	Demande traitée	Ouvert
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	jc.b...@...fr	Demande traitée	Delivré
08/03/26 01:05	e.n...@...atique.	e.n...@...nformatiqui	Demande traitée	Ouvert
08/03/26 01:03	e.n...@...atique.	e.n...@...nformatiqui	Prise en compte de votre demande	Ouvert


Fermer

L'écran affiche les mails envoyés pour le jour ou la plage de date spécifié.

□ Il ne s'agit pas exclusivement des mails expédiés par Gestan, mais de tous les mails expédiés par le SMTP spécifié.

Détail de la distribution

****Accès : **** double clic sur la table des messages de l'écran précédent



L'écran affiche toutes les étapes de la distribution du mail.

Paramétrage avec Brevo

Dans l'interface de gestion de votre compte Brevo (dans Paramètres) :

1/ Créez une clé courte SMTP pour l'envoi des mails via Gestan.



2/ Créez une clé API dédiée pour l'usage de Gestan.



3/ Assurez vous que les enregistrements DKIM et DMARC sont correctement configurés



4/ Assurez-vous que le domaine d'expédition est bien authentifié.



5/ Puis, dans Gestan, paramétrez comme suit :

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 03/08/09 00:00:00 200
12/04/26 23:05:53 EN

Entreprise

Contacts

Devis, factures...

Produits /stocks

Actions / Inter / Projets

Machines

Application

Ordinateur

Administrateur principal

NEUVILLE Etienne

Couleurs interface

Nouvelles versions

Rechercher automatiquement

☐ Désactiver les informations

☐ Réseau explicite

☐ Désactiver le backup

☐ Journaler les connexions

☐ Sécurité renforcée (USB)

A la fermeture

☐ Confirmation

☐ Sans effet

☒ Sortie immédiate

Message admin

Message mobile

Clé API Google Map

Clé API Deepl

Clé API ExchangeRate

Clé API Brevo

Logo pour courrier

Demi-page

Génération auto

3

Anomalies

Gestion des anomalies

Mode simple

Itinérnix

Clôture commande

<non précisé>

OK

Annuler

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 03/08/09 00:00:00 200
12/04/26 23:05:53 EN

Entreprise

Contacts

Devis, factures...

Produits /stocks

Actions / Inter / Projets

Machines

Application

Ordinateur

Impression des états

Sortie des états

U:\EXPORTS ETATS\

Génération PDF

Driver imprimante

Paramètres mail

Paramètres Brevo

Expéditeur déclaré dans Brevo

Clé courte SMTP Brevo

Serveur SMTP

smtp-relay.brevo.com

Port SMTP

587

Sécurité

TLS

Compte mail

Mot de passe

Auth. G3

Désactiver le watermark

Temporisation

0,00

Déconnexion

0

Utiliser le même serveur SMTP pour tous les postes

Téléphonie

Paramétrage TAPI

<aucun>

Préfixe téléphone

Divers

Hauteur lignes TDL

19

Ecart boutons

30

Ordinateur non connecté

IP proxy http

10.0.1.20

Port

3128

OK

Annuler

☐ Merci à Julian, de [LCP Studio](#), qui est l'auteur de cet écran !

Les différents statuts des mails

1☐ **Requests / Requête**

Signification : la commande d'envoi de mail a été envoyée, mais l'email n'est pas encore envoyé. C'est le premier stade normal.

2☐ **Processed / Sent / Accepted / Envoyé**

Signification : la requête a été acceptée et le mail a été traité dans la file d'envois.

3☐ ****Delivered / Délivré ****

Signification : Le serveur mail du destinataire a accepté l'email (⚠ le mail n'est pas forcément dans la boîte de réception du destinataire, il peut aussi être dans sa boîte spam ou toute autre destination programmée par un autre filtre).

4☐ ****Opened / Ouvert ****

Signification : Le destinataire a ouvert l'email.

Les fournisseurs comme Brevo injectent dans les mails un pixel de tracking, invisible, dont le chargement par le destinataire permet de comptabiliser l'ouverture. ⚠ Ce statut peut être imprécis si le chargement des images a été bloqué par le destinataire.

5☐ **** loadedByProxy / Chargé par proxy****

Signification : Le pixel de tracking, pour certains services de messagerie, notamment Outlook et Gmail, n'est pas chargé directement depuis l'ordinateur du destinataire, mais par un serveur proxy leur appartenant. ⚠ ce statut signifie que l'email a été probablement ouvert, mais que l'ouverture n'est pas à 100% certaine, car certains systèmes chargent les images automatiquement, même si l'utilisateur ne lit pas réellement l'email.

6☐ **Clicked / Cliqué**

Signification : Le destinataire a cliqué sur un lien dans l'email.

6☐ **Deferred / Différé**

Signification : Le serveur du destinataire retarde temporairement l'acceptation de l'email.

Causes fréquentes : serveur du destinataire temporairement surchargé, politique anti-spam stricte, ou trop d'emails envoyés rapidement. L'envoi sera retenté automatiquement.

7☐ **Invalid mail / Mail invalide**

Signification : cela signifie que l'adresse mail du destinataire est invalide, comme par exemple rdupontmaboite.com

8 **Bounced / Rebond**

Signification : L'email n'a pas pu être livré.

Il en existe deux types :

- le Hard bounce, cas où l'adresse est invalide, par exemple user@domain.xyz
- le Soft bounce, qui est un problème temporaire, par exemple : une boîte pleine ou un serveur indisponible

8 **Blocked / Bloqué**

Signification : Brevo a bloqué l'envoi.

Causes possibles : adresse blacklistée, domaine non authentifié, règles anti-spam.

8 **Complaint / Plaint**

Signification : le mail a fait l'objet d'une plainte.

9 **Unsubscribed / Désinscrit**

Signification : votre mail a suscité une désinscription de votre correspondant.

Blocked / Bloqué

Signification : le destinataire vous a bloqué.

1 **Error / Erreur**

Signification : il y a eu une erreur dans la chaîne de traitement du mail.

i Autres articles “Activité”

[Actions](#)

[Actions planifiées](#)

[Agenda](#)

[Attestation fiscale service à la personne](#)

[Ingrédients](#)

[Interventions](#)

[Planning des actions et interventions](#)

[Suivi de l'envoi des mails](#)

[Synchronisation agenda Google/Outlook](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/activite/distribmail>

Last update: **2026/04/14 01:22**