

Paramétrage général : Machines

Le concept de **machine** (ou matériel, équipement) désigne tout objet que vous pouvez ou devez entretenir, louer, prêter.

****Accès : **** Outils → Paramètres → Paramétrage général ou touche F3.

Utilisation de l'écran

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 12/10/23 17:53:49 EM
18/07/25 12:26:47 EM

Entreprise Contacts Devis, factures... Produits /stocks Actions / Inter / Projets Machines Application Ordinateur

OK ✓

Annuler ✕

Gestion des machines (ressources, locations, maintenance)

Genres de machines

Machines ressources	Presse	☒ Gérer	☐ Véhicule
Machines location	Vélo	☒ Gérer	☒ Véhicule
Machines maintenance	Voiture	☒ Gérer	☒ Véhicule

Imprimer infos machine - sur pièces liées Type véhicule ▼ - sur inter liées Non ▼

☐ Imprimer les infos SAV sur la prise en compte

Locations

☐ Locations multiligne: ☒ Gérer les dépôts de garantie ☐ Gérer les kits

☒ Gérer les heures de location

Journée standard : Début 09:00 Fin 18:00

Durée conventionnelle 8,00

Gestion des machines

Vous pouvez spécifier des **genres de machine**.

Il existe trois catégories de machines :

- les **machines ressources** : ce sont les machines qui sont votre force de production, par exemple des rotatives si vous êtes imprimeur.
- les machines **location** : ce sont les machines que vous louez, par exemple des vélos si vous êtes loueur de vélo.
- les **machines "maintenances"** : ce sont les machines que vous entretenez, par exemple les

chaudières de vos clients si vous êtes chauffagiste.

Cochez la case **Gérer** si vous voulez gérer telle ou telle catégorie. Cochez la case **Véhicule**, si la machine concernée est un véhicule. Cette précision sera utile pour insérer des informations complémentaires relatives aux véhicules dans la fiche d'intervention (kilométrage, l'immatriculation et la puissance, notamment).

Via la liste déroulante **imprimer les infos machine**, vous pouvez imprimer, ou pas, les informations concernant la machine sur les fiches d'intervention, ou les pièces liées à la machine, sous la forme "standard", ou sous la forme "véhicule".

Il est possible, pour chaque machine que vous prenez en compte en vue d'une intervention, d'imprimer un bon de prise en compte, sur lequel vous pouvez, ou pas, **imprimer les informations SAV sur la prise en compte**.

Locations

Si la case **toutes ressources** est cochée, tous les types de locations seront affichées sur le planning, même s'il n'y a aucune location pour la période considérée.

La case **Gérer les heures de location** permet, ou pas, de prendre en compte l'heure de début et de fin de location, tandis que la case **Gérer les dépôts de garantie** permet de prendre en compte l'existence, ou non, d'un dépôt de garantie pour les locations.

Vous pouvez déclarer une **durée conventionnelle** pour la journée de location. Cela va permettre de calculer les quantités à facturer. Par exemple, si vous facturez à la journée, que votre durée conventionnelle est de 8 heures, et que vous avez loué un vélo du 24/08 09:00 au 25/08 12:00, la "quantité louée" sera de 28 heures, soit 1 jour + 4 heure, soit 1.5 jour.

La case **Location multilignes** permet de louer plusieurs items à la fois : si vous louez des vélos, vous allez certainement louer un seul vélo à une seule personne, la gestion monoligne est adaptée. En revanche, si vous louez par exemple du matériel de sonorisation, vous aller louer des cables, des enceintes, des amplis, des projecteurs, des micros, etc. La location multiligne est indiquée dans ce cas.

La case **Gérer les kits** permet pouvoir réunir dans un "kit" plusieurs "machines" destinées à la location.



Autres articles "Paramétrage général"

[Assistant de création d'entête](#)

[Paramétrage général : Actions / Interventions / Projets](#)

[Paramétrage général : Application](#)

[Paramétrage général : Contacts](#)

[Paramétrage général : Devis, Factures...](#)

[Paramétrage général : L'entreprise](#)

[Paramétrage général : Machines](#)

[Paramétrage général : Ordinateur](#)

[Paramétrage général : Produits/Stocks](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/parametrage/general/machines>

Last update: **2025/07/18 17:50**